


# Банківські термінали 1 і 2

Термінал 1/2Wi-Fi/LANТелефон дисконту

Android-каса використовує ті самі два слоти терміналів, що й Windows. Наявність старого COM-порту не забороняє Wi-Fi/LAN-термінал: вирішальним є обраний тип і його мережеві параметри.

## Підготовка касового місця

1. Відкрийте сторінку «**Банківські термінали**» потрібного касового місця.
2. Для першого слота оберіть тип термінала. Для ПриватБанк Wi-Fi використовуйте мережевий варіант, а не COM.
3. Вкажіть дозволені програмою IP/порт/eCheck ID або merchant ID. Не переносьте реквізити іншого касового місця.
4. Якщо є другий термінал, налаштуйте **Термінал 2** окремо та не вмикайте «Вимкнути безготівкову 2».
5. Збережіть, перезапустіть касу й виконайте тест на мінімальну суму.



Підтримуються два термінали, COM або Wi-Fi/LAN і окремі параметри кожного слота.

Параметри з'єднання

Для підключення WIFI / LAN

Адреса IP 127 . 0 . 0 . 1 Порт 49216

Перевірити зв'язок з терміналом

Термінал відповідає, 62 мс.

Для підключення USB / COM

Порт Швидкість

MerchantId (0 для одного торговця на терміналі)

0

Натисніть "Зберегти" в попередньому вікні, щоб дані збереглися

[Інструкції](#)

Скасувати ОК

Тип, канал зв'язку та другий термінал задаються для конкретного касового місця.

## Оплата в Android-касі

У вікні оформлення велика кнопка «Безгот» виконує звичайну безготівкову оплату. Додаткові компактні кнопки запускають конкретний термінал 1 або 2, якщо вони налаштовані. Не натискайте спосіб повторно, поки триває операція: дочекайтеся результату або явної помилки.

Оформити чек

Номер чека:

30580

| № | Код           | Найменування                                         | Од. | Ціна  | Кільк. | Сума  |
|---|---------------|------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|
| 1 | 4820109922548 | "Активия" ббифидойогурт питьевой 1.5 % 290 гр ананас | шт. | 25.00 | 1      | 25.00 |

Сума  
25.00

Знижка  
0.00

Решта  
0.00

Готівка  
25.00

Скасувати

Безгот

Змішана

Готівка

Окремі кнопки відповідають готівці, безготівковій, змішаній оплаті та налаштованим терміналам.

## Запит телефону дисконту через термінал

Підтримуваний Wi-Fi-термінал може показати покупцю запит номера телефону. У касі натисніть кнопку із телефоном у верхній частині оформлення, дочекайтеся відповіді термінала й перевірте знайдену дисконтну картку до проведення чека.

## Якщо термінал не відповідає

- каса і термінал у доступних мережах, IP/порт не змінилися;
- тип слота відповідає фактичному підключенню;
- операція не очікує підтвердження на самому терміналі;
- попередня спроба завершена, чек не проведений частково;
- після помилки звірте чек, журнал термінала і звіт продажів перед повтором.

[← Принтери, ваги та сканер AndroidШаблони товарного чека та ПРРО →](#)

Матеріал перевірено 16.09.2026 на актуальних версіях Android-складу та каси. Назви й доступність дій залежать від прав користувача та касового місця.

## **Потрібна допомога з ARM20?**

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)