

Налаштування Android каси

Налаштування

Цей розділ керує тим, як поводить ся Android-каса або Android-кафе для вибраного користувача. Тут поєднані особисті параметри працівника, налаштування касового місця та параметри принтерів, через які друкуються чеки.

Що важливо перед змінами: На цій сторінці частина значень прив'язана до користувача, а частина — до касового місця. Тому спочатку перевіряйте, кого саме вибрано у верхньому списку, і тільки після цього редагуйте параметри.

Загальний вигляд сторінки

Сторінка починається з вибору користувача. Далі йде базовий блок Android-каси, три окремі блоки принтерів і довідковий блок даних для входу.

1. У верхньому полі виберіть користувача, для якого потрібно змінити налаштування.
2. За потреби скористайтесь кнопкою завантаження Android-каси, якщо потрібно встановити або перевстановити застосунок на пристрій.
3. Починайте з базового блоку каси, а до принтерів переходьте вже після того, як зрозуміло, скільки зон друку реально використовується.

Навігація «

- Головна
- Звіти
- Довідники
- Каса
- Накладні
- Інтеграція
- Кафе/ресторан
- Цінники та етикетки
- Мультибаза
- Налаштування
 - Глобальні налаштування
 - Налаштування касових місць
 - Шаблони чеків
 - Налаштування Android каси
 - Налаштування ПРО
 - Доступ по токenu
 - Відкрите API
- Допомога
- Бухгалтерія

Налаштування касових місць (Android)

Налаштування касових місць і принтерів Android

Користувач: Admin Завантажити Android Каса/Кафе

Каса, підключені ваги, налаштування ?

Касове місце:

Тип ваг:

Автоваги в Android-касі: ☒ Увімкнути

Вибір дисконту під час оформлення: ☒ Увімкнути

Відображати запит на друк чека: ☒ Увімкнути

Принтер №1 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1 ?

Тип принтера:

IP-адреса (для Ethernet/WiFi):

Порт (для Ethernet/WiFi):

Ширина стрічки:

Замінювати і:

Обрізка:

Перевіряти статус принтера:

Відображення кирилиці:

Номер USB пристрою:

Символів у рядку:

Назва принтера:

Принтер №2 - CAFE N2 ?

Тип принтера:

IP-адреса (для Ethernet/WiFi):

Принтер №3 - CAFE N3 ?

Тип принтера:

IP-адреса (для Ethernet/WiFi):

Екран із вибором користувача, базовими параметрами каси та трьома блоками принтерів.

Як безпечно змінювати Android налаштування

Android-каса чутлива до неправильних параметрів друку, тому діяти тут краще послідовно.

1. Оберіть користувача і ще раз перевірте, що це саме той працівник або той пристрій, який ви налаштовуєте.
2. Спочатку налаштуйте базову поведінку каси, а вже потім переходьте до принтера.
3. Якщо принтерів кілька, вмикайте їх по одному і тестуйте після кожного збереження.
4. Після змін відкрийте Android-касу на пристрої, увійдіть під цим користувачем і зробіть пробний друк.

Каса, підключені ваги, налаштування

Перший блок відповідає за саму Android-касу та базову поведінку під час продажу.

- «Касове місце» показує, до якого касового місця прив'язаний вибраний користувач. Це довідкове поле, його тут не редагують.
- «Тип ваг» визначає, чи працює Android-каса з вагами. «ВТА-60» обирають лише коли на точці стоїть саме такий тип ваг, «Немає» — коли ваги не використовуються.
- «Автоваги в Android-касі» — автоматично підтягує вагу під час роботи з ваговим товаром.
- «Вибір дисконту під час оформлення» — дозволяє вибрати дисконт або клієнта прямо під час продажу.
- «Відображати запит на друк чека» — показує питання про друк після оформлення продажу. Це зручно, коли чек не треба друкувати автоматично для кожної операції.

Що означає тип принтера

У кожному з трьох блоків принтера спочатку вибирають спосіб підключення.

- «Без принтера» — цей блок друку не використовується.
- «USB» — принтер підключений безпосередньо кабелем до пристрою.
- «Ethernet/WiFi» — принтер підключений через локальну мережу, тому для нього потрібно заповнити мережеву адресу і порт.
- «Bluetooth» — принтер працює через бездротове підключення.

Спільні параметри для всіх принтерів

Нижче типу підключення в усіх трьох блоках повторюються одні й ті самі параметри. Саме вони найчастіше впливають на успішний друк.

- «IP-адреса (для Ethernet/WiFi)» — потрібна тільки для мережевого принтера. Якщо вибрано кабельний або бездротовий режим іншого типу, це поле не використовують.
- «Порт (для Ethernet/WiFi)» — мережевий порт принтера. Заповнюється разом з адресою.
- «Ширина стрічки» — формат паперу. «58 мм» підходить для вузької стрічки, «80

мм» — для широкої.

- «Замінювати і» — допоміжний режим для старих моделей, якщо окремі українські літери друкуються неправильно. Якщо з текстом усе добре, цю опцію не чіпають.
- «Обрізка» — вмикає автоматичну обрізку чека на принтерах, які це підтримують.
- «Перевіряти статус принтера» — додає контроль готовності принтера перед друком. Корисно, коли важливо вчасно помітити відсутність паперу або зв'язку.
- «Відображення кирилиці» — спосіб виведення українських букв. «За замовчуванням» залишають у більшості випадків, «Спосіб №1» або «Спосіб №2» пробують тоді, коли замість букв друкуються неправильні символи.
- «Номер USB пристрою» — використовується, коли до пристрою підключено кілька USB-принтерів або інше подібне обладнання. «За замовчуванням» підходить у більшості звичайних ситуацій.
- «Символів у рядку» — допомагає підлаштувати ширину макета чека під конкретний принтер. Чим більше число, тим більше тексту поміщається в один рядок.
- «Назва принтера» — внутрішня зручна назва, яка допомагає відрізнити принтери між собою.

Принтер №1 — головний принтер Android-каси

Це основний блок друку для режимів POS, BOUTIQUE і CAFE N1.

- Саме тут найчастіше налаштовують основний чек, який друкують після продажу.
- Якщо на точці використовується тільки один принтер, зазвичай достатньо налаштувати лише цей блок.
- Після вибору типу принтера перевіряють папір, кодування українських букв і кількість символів у рядку.

Принтер №2 — додаткова зона друку

Другий принтер використовують у кафе, на додатковому робочому місці або як резервний варіант.

- Набір параметрів тут такий самий, як у першого принтера.
- Якщо другий принтер не використовується, його краще залишити у режимі «Без принтера».
- Коли другий принтер потрібен лише для окремої зони, важливо перевірити саме

той сценарій, для якого його налаштовано.

Принтер №3 — ще одна окрема зона друку

Третій блок потрібний там, де Android-каса друкує чеки або службові квитанції ще в одній зоні.

- Параметри тут повністю аналогічні першому і другому принтерам.
- Третій блок не потрібно заповнювати про запас: якщо зона друку не використовується, залишайте «Без принтера».
- Після налаштування третього принтера теж потрібен окремий тест саме з того сценарію, де він має друкувати.

Дані для входу

Останній блок не змінює роботу принтерів або каси, але допомагає швидко перевірити, під яким обліковим записом має входити працівник.

- «Логін» і «Пароль» показуються довідково.
- На цій сторінці вони не редагуються.
- Якщо для користувача треба змінити доступ, це роблять у картці самого користувача, а тут лише перевіряють результат.

Що перевірити після збереження

Після будь-якого редагування Android-налаштувань важливо зробити короткий практичний тест на реальному пристрої.

1. Запустіть Android-касу і увійдіть під тим користувачем, для якого вносили зміни.
2. Перевірте, чи відкривається потрібне касове місце і чи коректно працює вибір дисконту.
3. Якщо використовуються ваги, додайте ваговий товар і подивіться, чи вага підтягується автоматично.
4. Надрукуйте пробний чек на кожному принтері, який було змінено.
5. Якщо українські букви друкуються неправильно або текст не вміщується, поверніться до параметрів кодування та кількості символів у рядку.

Екрани розділу

Нижче показано актуальний вигляд сторінок і робочих форм цього розділу.

The screenshot displays the application's settings interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: **Навігація** (Navigation), **Головна** (Main), **Звіти** (Reports), **Довідники** (Manuals), **Каса** (Cash), **Накладні** (Invoices), **Інтеграція** (Integration), **Кафе/ресторан** (Cafe/Restaurant), **Цінники та етикетки** (Price tags and labels), **Мультибаза** (Multi-base), and **Налаштування** (Settings). Under **Налаштування**, there are sub-items: **Глобальні налаштування** (Global settings), **Налаштування касових місць** (Cashier settings), **Шаблони чеків** (Check templates), **Налаштування Android каси** (Android cashier settings), **Налаштування ПРРО** (PRRO settings), **Доступ по токєну** (Token access), and **Відкрите API** (Open API). At the bottom of the sidebar are **Допомога** (Help) and **Бухгалтерія** (Accounting).

The main content area shows three configuration screens. The top screen is for general settings, including: **Автоваги в Android-каси** (Android cashier weights) with a toggle for **Увімкнути** (On), **Вибір дисконту під час оформлення** (Discount selection during checkout) with a toggle for **Увімкнути** (On), **Відображати запит на друк чека** (Display receipt print request) with a toggle for **Увімкнути** (On), **Порт (для Ethernet/WiFi)** (Port), **Ширина стрічки** (Receipt width) set to 58 mm, **Замінювати і** (Replace and) set to **Так** (Yes), **Обрізка** (Trimming) set to **Ні** (No), **Перевіряти статус принтера** (Check printer status) set to **Ні** (No), **Відображення кирилиці** (Cyrillic display) set to **За замовчуванням** (Default), **Номер USB пристрою** (USB device number) set to **За замовчуванням** (Default), **Символів у рядку** (Characters per line) set to 32, and **Назва принтера** (Printer name).

The bottom section contains two printer configuration screens. The left screen is for **Принтер №2 - CAFE N2** and the right screen is for **Принтер №3 - CAFE N3**. Both screens have the same layout: **Тип принтера** (Printer type) set to **Без принтера** (No printer) for N2 and **Bluetooth** for N3, **IP-адреса (для Ethernet/WiFi)** (IP address) set to *********, **Порт (для Ethernet/WiFi)** (Port) set to *********, **Ширина стрічки** (Receipt width) set to 58 mm, **Замінювати і** (Replace and) set to **Так** (Yes) for N2 and **Ні** (No) for N3, **Обрізка** (Trimming) set to **Так** (Yes) for N2 and **Так** (Yes) for N3, **Перевіряти статус принтера** (Check printer status) set to **Ні** (No), **Відображення кирилиці** (Cyrillic display) set to **За замовчуванням** (Default), **Номер USB пристрою** (USB device number) set to **За замовчуванням** (Default), **Символів у рядку** (Characters per line) set to 32, and **Назва принтера** (Printer name) set to *********.

Налаштування Android каси — додатковий фрагмент.

[← Налаштування касових місць](#)

[Налаштування ПРРО →](#)

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)