

Перше налаштування касового місця

СкладКасове місцеАдміністратор

Касове місце — це набір параметрів конкретної каси: сценарій продажу, чек, локальна робота, обладнання, друк і фіскалізація. Для першого ПК зазвичай налаштовують касове місце №1.

Відкрийте сучасний діалог

Де відкрити: «Сервіс» → «Налаштування» → «Налаштування касових місць». Унизу ліворуч оберіть потрібне касове місце/користувача. Не редагуйте службовий файл `kasm.cfg` вручну.

Шість сторінок і їх призначення

1. **Каса та інтерфейс.** Вигляд головного вікна, режим роботи й поведінка касира.
2. **Продаж і товари.** Кількість, ціна, знижки, вагові та складові товари, дозвіл або заборона продажу «в мінус».
3. **Чек і покупець.** Дані покупця, товарний чек, дисконт і пов'язані сценарії.
4. **Локальна робота.** Параметри локальної бази та синхронізації, якщо каса має працювати без прямого доступу до серверної бази.
5. **Обладнання.** Ваги й банківські термінали; Wi-Fi-термінал перевіряється окремою кнопкою в діалозі його IP-адреси.
6. **Друк і фіскалізація.** Принтери, розмір шрифту та QR-коду, друк товарного/ПРРО-чека й фіскальні коди.

Налаштування касових місць

Розділи

Каса та інтерфейс

Жовто

Продаж і товари

Чек і покупець

Локальна робота

Обладнання

Друк і фіскалізація

Касове місце

1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Каса та інтерфейс

Режим роботи, вигляд каси та початкові параметри.

Режим і вигляд

Тип активності	Каса
Ширина зображення	100
Висота зображення	80
Повноекранний режим	так

Початкові параметри

Автовага увімкнута	так
--------------------	-----

Тип активності

Зовнішній вигляд касового місця: каса чи бутик

Скасувати

Зберегти та закрити

«Каса та інтерфейс»: режим, розмір робочої області та початкові параметри каси.

| 2

Налаштування касових місць

Розділи

Каса та інтерфейс
Змінено

Продаж і товари

Чек і покупець

Локальна робота

Обладнання

Друк і фіскалізація

Касове місце

1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Продаж і товари

Сканування, кількість, контроль продажу, акциз та накладні.

Продаж

Картка товару

Зупинка сканування

Заборона денного звіту

Заборона мінуса

Охрана-Відміна

Кількість при скані

Кількість у пошуку

Розмірна сітка

Заборонити пречеки

Акциз та УКТ ЗЕД

Запитувати акциз

Акциз примусово

Код УКТЗЕД

Накладні

Вибір накладної

Різна фіскальність

Картка товару

Відобразити картку товару при скануванні товару

Скасувати

Зберегти та закрити

«Продаж і товари»: сканування, кількість, залишки, акциз, УКТ ЗЕД і поведінка продажу.

| 3

Налаштування касових місць

Розділи

Каса та інтерфейс
Змінено

Продаж і товари

Чек і покупець

Локальна робота

Обладнання

Друк і фіскалізація

Касове місце
1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Чек і покупець

Клієнт, знижки, фото, коментарі та оформлення чека.

Оформлення чека

Консультант	ні
Вибір клієнта	так
Другий чек/безготівка	ні
Обмеження дисконту	ні
Ручний вибір знижок	так
Коментарі до чека	ні

Консультант
Увімкнути вибір консультантів при оформленні чеку

Скасувати

Зберегти та закрити

«Чек і покупець»: клієнт, дисконт, коментарі та оформлення чека.

Налаштування касових місць

Розділи

Каса та інтерфейс
Змінено

Продаж і товари

Чек і покупець

Локальна робота

Обладнання

Друк і фіскалізація

Касове місце

1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Локальна робота

Локальні дані та контроль прострочених боргів.

Прострочені борги

Прострочені борги	так
Лише користувача	ні
Борг прострочений (дн.)	1

Локальні дані

Імпорт лок. даних при старті	ні
Код імпорт. лок. даних	910003

Прострочені борги

Відображення прострочених боргів клієнтів при старті програми

Скасувати

Зберегти та закрити

«Локальна робота»: локальні дані й контроль прострочених боргів.

Налаштування касових місць

Розділи

Каса та інтерфейс
Змінено

Продаж і товари

Чек і покупець

Локальна робота

Обладнання

Друк і фіскалізація

Касове місце

1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Обладнання

Дисплей покупця, ваги, банківські термінали та перевірка підключення.

Дисплей покупця

Режим дисплея

0-Без дисплея покупця

Порт дисплея

Швидкість дисплея

Ваги

Ваги

Промприлад ВТА-60 – Протокол 0 – стандартний, COM1, передавання ціни

Оформлення чека

Вимкнути безготівкову 2

ні

Автозавантаження термінала

так

Термінали

Термінал

Приватбанк (WiFi)

Налаштування Wi-Fi термінала 1

...

Порт термінала

COM8

Швидкість термінала

38400

Термінал 2

Приватбанк (WiFi)

Налаштування Wi-Fi термінала 2

...

Порт термінала 2

COM1

Швидкість термінала 2

115200

Налаштування Wi-Fi термінала 1

Відкрити параметри Wi-Fi першого термінала

Скасувати

Зберегти та закрити

«Обладнання»: дисплей покупця, ваги та банківські термінали.

Налаштування касових місць

Розділи

- Каса та інтерфейс Змінено
- Продаж і товари
- Чек і покупець
- Локальна робота
- Обладнання
- Друк і фіскалізація**

Друк і фіскалізація

Товарний чек, фіскалізація, друк ПРРО, податки та службові коди.

Товарний чек

Принтер 1 Принтер за потреби

Висота шрифту 34

Ширина шрифту 16

QR-код товарного чека ні

Розмір QR товарного чека, % 100

Фіскальний принтер

Принтер фіск. ПРРО (карточка)

Порт фіскальника COM9

Швидкість фіскальника 9600

Ставка 1 1

Ставка 2 2

Ставка 3 3

Друк чека ПРРО

Висота шрифту 31

Ширина шрифту 13

Ширина стрічки чеку ПРРО

Розмір QR фіскального чека, % 100

Відступ низу ПРРО 1

Друк інформації про бонуси так

Службові коди

Код Z-звіту 777777

Код ПРРО 777555

Код ПРРО 2 777666

Касове місце

1

Незбережені зміни позначаються помаранчевим.

Принтер 1

Вибір типу друку товарного чека

Скасувати

Зберегти та закрити

«Друк і фіскалізація»: товарний і фіскальний чек, ПРРО, податки, шрифт, QR-код та службові коди.

Мінімум перед першим продажем

- обране саме касове місце, з якого працюватиме цей ПК;
- користувачу дозволено вхід у касу й потрібні операції;
- правильно задано, чи можна продавати товар із нульовим залишком;
- принтер, ширина чека й автоматичний друк відповідають реальному обладнанню;
- банківський термінал і його тип налаштовані лише якщо він справді використовується;
- ПРРО прив'язане до правильного користувача й касового місця; деталі — у [розділі ПРРО](#).

Як не втратити зміни

Після першої зміни назва та іконка сторінки ліворуч отримують помітний індикатор. Перейдіть усі потрібні сторінки й натисніть **«Зберегти та закрити»**. Якщо спробувати перейти до іншого касового місця з незбереженими змінами, програма запитає, чи справді їх відкинути.

Не копіюйте налаштування навмання між касами. IP термінала, принтер, ПРРО, локальний режим і номер касового місця можуть бути різними навіть у межах одного магазину.

Перевірка результату

Відкрийте касу під потрібним користувачем. Переконайтеся, що інтерфейс не перекривається, доступні правильні кнопки оплати, товар знаходиться, а принтер/термінал відповідають. Потім переходьте до [контрольного продажу](#).

[← Початок роботи: категорії та номенклатура](#)[Перший контрольний продаж у касі →](#)

Матеріал оновлено 19.08.2026. Назви окремих команд можуть залежати від прав користувача та активних модулів.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)