Підключення Checkbox до ARM20


У цьому розділі: підготовка кабінету Checkbox, дані для інтеграції та підключення Checkbox у модулі «Склад» ARM20.

> **Важливо.** Налаштовуйте ПРРО лише при закритій зміні. Не передавайте стороннім ключ ліцензії каси, логін, пароль або PIN касира.


1. Що потрібно підготувати в Checkbox

Якщо організацію вже зареєстровано в ДПС, спочатку синхронізуйте дані в кабінеті Checkbox, щоб не створити дублікати. Для нової каси мають бути створені або підтягнуті з ДПС:

- організація та господарська одиниця (торгова точка);
- каса ПРРО зі статусом «Активна»;
- касир із чинним КЕП або електронною печаткою та статусом «Активний»;
- активна ліцензія Checkbox для цієї каси.



Варіанти реєстрації ПРРО. Джерело: [офіційна інструкція Checkbox].



Перелік даних для реєстрації. Джерело: [Checkbox].

Офіційна довідка Checkbox рекомендує для кожної каси використовувати окремий

ключ КЕП або окрему електронну печатку. Після подання заяв дочекайтеся їх прийняття ДПС та активного статусу всіх сутностей.

2. Дані для підключення ARM20


У кабінеті Checkbox підготуйте три значення:

1. **Ключ ліцензії каси** — у розділі «Каси» для потрібної каси.
2. **Логін касира** — у картці касира.
3. **Пароль касира** або **PIN-код** — відповідно до способу входу, налаштованого в Checkbox.

Ліцензійний ключ має належати саме тій касі, на якій працюватиме вибране касове місце ARM20.

3. Вибір Checkbox у «Складі»


Запустіть модуль «Склад», відкрийте налаштування програмного РРО №1 для потрібного касового місця або користувача. У розділі **«Постачальник ПРРО»** виберіть **Checkbox**.



Головне вікно модуля «Склад» ARM20.

Перейдіть до розділу **«Підключення»** і заповніть:

- ключ ліцензії каси;
- спосіб входу касира — «Логін і пароль» або PIN;
- логін і пароль касира або PIN-код.



Підключення Checkbox у налаштуваннях ПРРО №1. Секретні значення відображаються приховано.

4. Податки, товари та друк


У розділі **«Податки»** задайте лише ті ставки, за якими реально працює підприємство. Перевірте ставки у картках товарів; для підакцизних товарів також перевірте УКТ ЗЕД і акцизні реквізити. У розділі **«Поведінка та друк»** виберіть потрібний принтер і шаблон чека.

Додаткова загальна інструкція: [налаштування ПРРО в ARM20].

5. Перевірка підключення

Збережіть налаштування, відкрийте розділ **«Перевірка»** і натисніть **«Перевірити підключення»**. Перевірка авторизує касира та читає стан каси, але не відкриває зміну

й не створює чек.



Перевірка збережених реквізитів Checkbox без відкриття зміни.

Після успішної перевірки переходьте до статті «Checkbox у касі ARM20: зміна та продаж».

Офіційні матеріали: FAQ Checkbox, реєстрація ПРРО через Checkbox.

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Потрібен паперовий чек?

Перегляньте чекові принтери на 58 і 80 мм для Windows та Android. ПРРО може працювати й без друку.

Обрати принтер чеків → Касова стрічка



ПРРО · підключення і чеки

Потрібна допомога з ПРРО?

Відкрийте маршрут підключення, щоденну роботу або розбір типових помилок. У зверненні можна додати текст помилки, але не надсилайте приватний ключ КЕП.

Маршрут підключення Щоденна робота Помилки ПРРО Звернутися по допомогу