
Android-каса: відкладені чеки та повернення

Відкладені чекиПоверненняКонтроль


Відкладений чек ще не є продажем. Повернення, навпаки, створює окрему проведену операцію для товарів, набраних у поточному чеку.

Відкласти й відновити

1. Наберіть товари й натисніть «Відкласти».
2. Поточний чек очиститься, а замовлення з’явиться у списку відкладених.
3. Відкрийте службове меню → «Відкладені чеки».
4. Оберіть потрібний номер і звірте товари та суму.
5. Продовжіть чек або скасуйте його штатною дією.




Меню містить відкладені чеки, копію, денний звіт, ПРРО та вихід.



Відкладений чек можна відкрити зі списку та продовжити без повторного введення товарів.

Повернення

1. Додайте до поточного чека саме товари й кількості, які повертаються.
2. Натисніть «Повернення» — кнопка залежить від набраних товарів так само, як у Windows-касі.
3. Введіть номер локального або фіскального чека продажу.
4. Оберіть фактичний спосіб повернення коштів.
5. Дочекайтеся проведення та фіскалізації; не натискайте повторно.



Для повернення введіть номер початкового локального або фіскального чека.

Після операції

- повернення є у звіті й має правильний знак;
- залишок товару збільшився;
- спосіб повернення коштів правильний;
- фіскальний документ пов’язаний із початковим чеком;
- відкладений чек не потрапив у продаж до фактичної оплати.

← Android-каса: дисконт за карткою або телефономAndroid-каса: режим «Бутик» →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Мобільна каса на Android

Термінали з вбудованим принтером або сканером — для торгової точки та роботи на виїзді.

Обрати Android-термінал → Готові комплекти







Android · каса і склад

Потрібна допомога з Android-касою або складом?

Встановіть потрібний застосунок із Google Play. Якщо виникла помилка, у зверненні вкажіть модель пристрою та крок, на якому зупинилися.

Встановити касу Встановити склад Усі інструкції Android Звернутися по допомогу