

Android: встановлення, реєстрація і перший вхід

Перший запускСклад і касаAndroid 6+

Починайте з робочої реєстрації бази, а не з деморежиму. Після синхронізації користувач входить особистим кодом і бачить лише дозволені режими.

Крок 1

Встановіть потрібні програми

[Android-каса](#)Продажі, оплата, ПРРО, кафе і бутік[Google Play](#)
[Android-склад](#)Товари, накладні, звіти, друк і ТЗД[Google Play](#)

Обидві програми працюють зі спільною базою ARM20, але виконують різні завдання.

Які дані взяти з листа ARM20

- Для **Android**: логін і пароль із блоку «Дані доступу до Android версії».
- Для **Windows**: окремі реєстраційний e-mail і код активації — в Android їх вводити не потрібно.
- Для **онлайн-сервісу**: адреса сервера, логін і пароль із відповідного блоку листа — це окремий доступ.


Не пересилайте лист стороннім. Він може містити доступ одразу до Windows, Android і онлайн-сервісу.

Що підготувати

- Android 6 або новіший і стабільне підключення до Інтернету;
- адресу реєстрації ARM20 та пароль бази;
- користувача з особистим кодом входу, касовим місцем і потрібним Android-режимом;
- для друку — уже створений у складі профіль принтера.

Встановлення і реєстрація

1. Встановіть актуальну версію «Склад» або «АРМ Роздрібна торгівля» з Google Play чи офіційного каналу ARM20.
2. Дозвольте мережевий доступ. Камеру й файли дозволяйте лише коли програма запитує їх для сканування або фото товару.
3. Введіть реєстраційні дані робочої бази. Не вмикайте деморежим, якщо потрібно працювати з реальною або підготовленою тестовою базою.
4. Дочекайтеся завершення первинного завантаження. Не закривайте програму під час цього етапу.




Вхід виконується особистим кодом користувача; реєстраційні реквізити бази на цьому екрані не показуються.

Вхід і вибір модуля

1. Введіть особистий код користувача і натисніть «Вхід».
2. Перевірте ім'я касира і номер касового місця.

3. Якщо користувачу дозволено кілька активностей, оберіть «**Каса**», «**Бутик**», «**Кафе**», «**Кафе бронь**» або **WEB**.
4. Вибір активності не змінює постійні налаштування: після нового входу програма знову запитає режим.



Після входу касир бачить лише дозволені для нього режими. Вибір діє до наступного входу.

Контроль після входу

- у заголовку правильні користувач і каса;
- товари, ціни, категорії й довідники належать потрібній базі;
- час пристрою та часовий пояс правильні;
- ПРРО показує потрібний стан, але його тестовий режим не змінювався;
- якщо екран порожній або дані іншої бази — вийдіть, перевірте реєстрацію й виконайте «Оновити».

[← Android-модулі ARM20: навчальне відео і маршрути](#)[Користувачі, права та режими Android →](#)

□ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

□ **3,0** із 51 оцінка

1 Марно 2 Не допомогло 3 Частково 4 Ясно 5 Усе чудово

1 — марно й незрозуміло 5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

Мобільна каса на Android

Термінали з вбудованим принтером або сканером — для торгової точки та роботи на виїзді.

[Обрати Android-термінал → Готові комплекти](#)



Android · каса і склад

Потрібна допомога з Android-касою або складом?

Встановіть потрібний застосунок із Google Play. Якщо виникла помилка, у зверненні вкажіть модель пристрою та крок, на якому зупинилися.

[Встановити касу](#) [Встановити склад](#) [Усі інструкції Android](#) [Звернутися по допомогу](#)