

Тип друку другого чека, податкові ставки

У програмі передбачено кілька типів друку другого чека.



- Фіскальний реєстратор (всі товари) – усі товари в чеку, будуть друкуватися на фіскальному реєстраторі. В даному випадку, в налаштуваннях першого принтера може бути зазначено «без чека». Податкова ставка буде взята з картки товару (див. Нижче).
- Фіскальний реєстратор (картка) – варіант друку чека на другому принтері буде взятий з картки товару. У разі, якщо в картці товару не вказано варіант друку другого чека – товар не буде надруковано. В іншому випадку, буде вживатися зазначена податкова ставка.



- Фіскальний реєстратор (накладна) – товар буде надрукований на другому принтері, тільки в разі, якщо у накладній, по якій прийшов даний товар, було встановлено ознака «фіскальна». Товари будуть списуватися за принципом FiFo. Тобто товари, які прийшли раніше, будуть продані раніше. Для даної настройки є опція вибір накладної:



Якщо дана опція активна, при проведенні чека буде можливість вибрати накладну, по якій прийшов даний товар. Друга опція говорить про те, що вибір накладної відобразиться тільки в разі, якщо накладні, за якими приходив даний товар мали різні ознаки фіскальності. Нижче – приклад створення накладної, з виділеною ознакою фіскальності.



При даному способі друку, один і той же товар може спочатку друкуватися на другому принтері, а потім ні, якщо він приходив за різними накладними. Так само, цей вибір можна робити продавцеві при скануванні товару.

Потім слід встановити номери податкових ставок, які будуть використовувати фіскальний реєстратор. Ця опція встановлюється в незалежності від того, за яким принципом вибираються товари для друку на фіскальному принтері.



У кожного фіскального реєстратора є кілька податкових ставок (зазвичай 6). Дані ставки програмують касові майстра. Як правило, 1-а ставка – це основна податкова ставка для всіх товарів, 20% або 0; в залежності від типу підприємства. 2-а ставка – ставка акцизна, для алкоголю і тютюну (20% + 5%) або (0% + 5%). Для деяких підприємств може бути активна тільки перша ставка або ж активних ставок може бути більше. Проблема в тому, що часто акцизна ставка програмується, припустимо, під номером 6. Відповідно, в програмі потрібно встановити номери податкових ставок реєстратора. Зазвичай перша ставка – 1, друга ставка – 2. Але як говорилося вище, друга ставка може бути запрограмована під номером 6, або іншим номером. Дану інформацію Ви можете дізнатися у Вашого касового майстра, або перевірити

експериментальним шляхом.

Яку ставку використовувати при друку товару. Встановлюється в картці товару. Якщо в картці товару нічого не встановлено, а використовується тип друку «усі товари» або «за накладними» - буде використана перша ставка (мається на увазі, перша ставка програми - яка ставка фіскального реєстратора їй відповідає, налаштовується в «настройці касових місць»).



Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)