Встановлення ARM20 у Windows

WindowsАдміністратор15–30 хв

Первинний комплект отримуйте лише від ARM20 або вашого адміністратора. Подальші версії встановлює вбудований перевірений оновлювач.

Крок 1

Завантажте свій комплект

ARM20 «Роздрібна торгівля»Основний інсталятор ARM20**Завантажити**
POSsectorЛише для клієнтів POSsector**Завантажити**

Назва потрібного продукту вказана у вашому листі з реєстраційними даними. Якщо не впевнені — не встановлюйте другий комплект навмання, а уточніть у підтримки.

Перед заміною демоверсії. Закрийте програму та видаліть демонстраційну версію засобами Windows. Якщо в ній уже є товари, документи або потрібні налаштування, спочатку узгодьте їх перенесення з підтримкою.

Що підготувати

- підтримувану Windows із правильною датою і часом;
- стабільний інтернет і права запису до каталогу програми;
- реєстраційний e-mail та дані, отримані від підтримки;
- драйвер принтера, ваг або банківського термінала, якщо вони використовуються.

Не переносіть лише два EXE-файли зі старого ПК. Потрібні також конфігурація, локальна база, шаблони й службові каталоги. Для перенесення робочого місця зверніться до підтримки.

Перше встановлення

1. Завантажте комплект за офіційним посиланням.
2. Закрийте старі копії складу і каси.
3. Розпакуйте або встановіть комплект у постійний локальний каталог, а не в


«Завантаження» чи тимчасову папку.

4. Запустіть «Склад», введіть дані реєстрації і дочекайтеся підключення бази.
5. Увійдіть тестовим користувачем, перевірте товари, касові місця та принтери.

Активація зареєстрованої програми

1. Під час першого запуску натисніть **«Програма активована раніше, ввести дані»**.
2. Введіть реєстраційний e-mail і код активації з персонального листа ARM20.
3. Перевірте написання e-mail і коду без зайвих пробілів та підтвердьте вхід.
4. Збережіть лист у безпечному місці: ці дані знадобляться під час перенесення або повторного встановлення.

У листі є кілька різних доступів. Для Windows потрібні реєстраційний e-mail і код активації. Логін Android та пароль онлайн-сервісу призначені для інших модулів і не підійдуть у цьому вікні.



Головне вікно складу: стрічка команд, категорії, таблиця товарів і швидкий доступ.

Контроль після запуску

- назва бази й магазину правильні;
- у списку є очікувані товари та користувачі;
- склад і каса показують однакову версію;
- антивірус не ізолював Arm20Updater або компоненти програми;
- резервна копія й локальні каталоги створюються без помилок.

Windows XP — тільки legacy-сценарій

На XP сучасне автоматичне HTTPS-оновлення вимкнено до мережевих запитів. Програма пропонує ручний legacy-пакет. Не використовуйте цю інструкцію для сучасних Windows і не переносіть XP-механізм на нові ПК.

← До змісту розділуМайстер початкового налаштування →

Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

4,0із 51 оцінка
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

POS-термінали для Windows-каси

Сенсорні моноблоки та компактні ПК для постійного касового місця ARM20.

Обрати Windows-термінал → Готові комплекти



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Початок роботи Звернутися по допомогу