
Оновлення ARM20 у Windows: сучасний і legacy-спосіб

ОновленняWindowsОбов’язково на всіх ПК

На сучасній Windows використовуйте вбудоване оновлення: воно завантажує підписаний manifest і CAB через HTTPS, перевіряє пакет та запускає Arm20Updater.


Сучасне оновлення — рекомендований спосіб

Де відкрити: вкладка «Допомога» → «Перевірка оновлень». . Також програма показує повідомлення, коли доступна нова версія.





1. Завершіть документи й закрийте касу на всіх робочих місцях.

2. Відкрийте перевірку оновлень або погодьтеся на повідомлення про нову версію:




3. Прочитайте український опис змін. 4. Підтвердьте встановлення і не переривайте Arm20Updater. Після запуску оновлення зявляться 2 вікна. Перше повідомлення про завантаження, друге під ним, про закриття складу. В дркгому вікні кнопкою “Так” треба підтвердити закриття складу:





5. Склад автоматично запуститься після вдалого оновлення. Після запуску звірте версію складу й каси.



Сучасне оновлення показує версію та опис змін, перевіряє підписаний пакет і запускає Arm20Updater.
Що перевіряється автоматично: актуальний manifest, RSA-підпис, хеш завантаженого CAB і відповідність файлів версії. Якщо перевірка не пройшла, пакет не повинен встановлюватися.

Оновіть усі робочі місця

Склад, каса й Arm20Updater мають бути однієї версії на кожному ПК бази. Не залишайте касу на старій версії після оновлення складу.

Legacy-варіант

Ручний WinRAR SFX `updatex2.exe` збережено для Windows XP та аварійного відновлення за вказівкою підтримки. XP до будь-яких мережевих перевірок вимикає сучасне автооновлення та показує ручне посилання. На Windows 7 і новіших legacy-пакет не є основним способом.

Не робіть цього

- не завантажуйте оновлення зі сторонніх сайтів;
- не копіюйте тільки UPM.exe або тільки KUpm.exe;
- не запускайте клієнти, поки оновлювач замінює файли;
- не обходьте помилку підпису чи контрольної суми;
- не видаляйте каталог програми без резервної копії конфігурації й шаблонів.

← Резервна копія бази та робочого місцяЯкщо програма або оновлення не завантажується →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

3,0із 52 оцінки
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

POS-термінали для Windows-каси

Сенсорні моноблоки та компактні ПК для постійного касового місця ARM20.

Обрати Windows-термінал → Готові комплекти



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Початок роботи Звернутися по допомогу