


Глобальні налаштування програми

Глобальні налаштування програми робляться при першому запуску програми. Для установки налаштувань, натисніть по пункту верхнього меню «Сервіс» – «Глобальні налаштування»:



На екрані з'явиться наступне вікно:

Налаштування

Назва магазину
 UkAnimall мережа зоомагазинів

Реквізити підприємства
 Пр.Металургів 2

Адреса магазину (в т.ч. для чеків)
 с.Гуменне , вул. Л.Українки 22а

Префікс дисконтних карт
 99

Префікс вагового товару
 20

Префікс власних кодів
 77

Код перегляду чеків
 123456

Код перегляду каси
 654321

Курс другої валюти
 0

Суфікс вагового товару
 кг

Суфікс дробовий_1
 м.п

Суфікс дробовий_2
 м2

Округлення чека
 Округление до 10 копеек (0.10)

Розмір картинок за умовчанням

Ширина
 120

Висота
 120

Синхр. картини при запуске склада

Обмежений доступ в склад для касира

Не розгортати вікно накладних на весь екран

Бонуси від продажів

Бонуси покупцям/торгівельним від продажу (відсоток на підкатегорію)

Код зняття бонусів
 5558

Режим налагодження
 2 - Лог всех запросов

Резервна копія при кожному запуску складу.

Скасування Зберегти і закрити

Введіть необхідні дані:

Згідно з наведеними, у перших 3-х вікнах, прикладів заповніть обов'язкові реквізити вашої торгівельної точки:

- Назва магазину;
- Реквізити підприємства – (які автоматично вставляються в витратні / прибуткові касові ордери і накладні);
- Адреса магазину (в т.ч. для чеків) – дана інформація буде автоматично вставлена в чек для покупця.

Налаштування

Назва магазину

UkAnimall мережа зоомагазинів

Реквізити підприємства

Пр.Металургів 2

Адреса магазину (в т.ч. для чеків)

с.Гуменне , вул. Л.Українки 22а

Префікс дисконтних карт Префікс вагового товару Префікс власних кодів

Наступні реквізити будуть вже налаштовані, їх зміна рекомендована тільки досвідченим користувачам:

- Префікс для дисконтних карт – поле заповнюється тільки в тому випадку якщо ви плануєте використовувати дисконтні карти – (в поле вводимо перші дві (або більше) цифри штрих-коду з яких починається дисконтна карта);
- Префікс вагового товару – поле заповнюється в тому випадку, якщо планується використання ваг з печаткою етикетки (в поле вводимо перші дві цифри штрих коду вагового товару);
- Префікс власних кодів – в поле вводимо перші дві цифри штрих-коду товарів, коди яких ви генеруєте самі з подальшим друком на принтері етикеток;
- Код перегляду чеків – якщо набрати цей код в касовому модулі відкриється вікно, в якому касир зможе переглянути чеки сьогодні;
- Код перегляду каси – якщо набрати цей код в касовому модулі в вікні введення товару, то буде відображена поточна каса і касир зможе побачити скільки грошей на цей час має бути в касі;

- Курс другої валюти – для користувачів, які закупають або продають товар в іноземній валюті.
- Суфікс вагового товару – міра вимірювання для вагового товару.
- Суфікс дробовий _1 – міра вимірювання товару, що продається частинами від цілої одиниці на погонні метри (наприклад рулон тканини, що продається на метраж)
- Суфікс дробовий _2- міра вимірювання товару, що продається частинами від цілої одиниці на квадратні метри (наприклад ящик плитки або рулон лінолеуму)
- Код зняття бонусів – код для переведення в готівку бонусів продавців, якщо активна бонусна програма для касирів.
- Округлення чека – від 0 до 10 грн. обирається спосіб примусового округлення чека, який буде розповсюджуватись на продаж всіх товарів.
- Розмір картинок за умовчанням – під вказані розміри програмою будуть підганятись картинки товарів, додані користувачем для відображення в касовому модулі.
- Сінхр. зображення при запуску складу – якщо користувач застосовує у якості іконки для товару зображення не з бібліотеки програми, а з власного ПК/планшета, дана функція дозволить відображати цю картинку на інших пристроях, де встановлена програма користувача.
- Обмежений доступ в склад для касира – надає касиру доступ в склад для створення дисконтних карток клієнтів. Інші функції складу будуть не активні для касира.
- Не розгортати вікно накладних на весь екран – вікно накладних не буде перекривати основне вікно складу.
- Резервна копія при запуску складу – при установці даного налаштування, при кожному запуску складу буде створена резервна копія бази даних, на комп'ютері, на якому був запущений склад. Ця установка вкрай рекомендується для користувачів локальних баз даних.
- Лог запитів – системне налаштування, для налагодження програми. Нормальне положення – «Лог тільки критичних помилок».

Після введення всієї необхідної інформації натиснути кнопку «зберегти і закрити».

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)