

Додавання вагового товару

ВагиPLUСклад + каса

Ваговий товар має іншу логіку кількості: ціна задається за базову вагову одиницю, а каса продає дробову кількість.

Створіть саме ваговий товар

Де відкрити: «Головна» → «Товари», потім натисніть правою кнопкою в таблиці та виберіть «Додати ваговий товар».

1. Перевірте згенерований PLU/внутрішній код.
2. Вкажіть одиницю «кг» або іншу фактичну вагову одиницю.
3. Введіть продажну ціну за один кілограм, а не за фасування.
4. Заповніть податок, категорію та фіскальні реквізити.
5. Збережіть картку і повторно знайдіть товар за PLU.

Картка товару

Код товару

001002056156

+

i

Найменування

Карта памяти Apacer 16GB mikro SD

Симв

33

Собівартість

0.00

<+20%

%

0.00

Округлення

До 5.00

<-%

%->

Ціна

170.00

Одиниця виміру

Штучный

Рек. зал.

0

Збер. (дн)

0

Рек. постачальник

(Не определено)

Другий чек (фіскальний)

Ні

Кільк. (основной склад)

149.000

Сума

0.00 / 25330.00

Категорія

(Не определено)

Підкатегорія

Android модулі

☐ Відобразити в меню

☐ Вільна ціна (CAFE)

Принтер (CAFE, кухня)

Nº0 - POS, BOUTIQ...

Додаткові коди

N	Код

Додаткові поля

N	Поле	Значення

Всі в табл.

Прибрати з табл.

Розмір

УКТ ВЕД (ЗЕД)

I

☐ Товар без знижок

☐ З налаштуванням

☐ Введення коду акцизу

Fifo

N	Накладна	С-стм	Кільк.	Дата

Середня с-врт

Сума по с-врт

Складовий товар

...

Бібліотека

Аналоги товару

Додати

Видалити

Сума (с/в)

Сума (ціна)

Сума (кіль-сть)

Опис товару

Скасування

Зберегти і закрити

У картці товару зібрані основні реквізити, одиниця виміру, ціни, податки, коди та додаткові параметри.

Якщо використовуються ваги з етикеткою

Налаштуйте формат префікса, довжину PLU та спосіб кодування ваги/суми відповідно до моделі ваг. Один і той самий формат має бути у вагах і касовому місці.

| 2

Перевірка в касі

- скан етикетки знаходить правильний товар;
- вага розшифровується з потрібною точністю;
- при ручному введенні можна перемкнутися між вагою та сумою, а каса правильно перераховує кількість;
- після підтвердження до чека додається розрахована вага, а не введена сума;
- залишок списується дробовою кількістю.

Типові помилки

Найчастіше помиляються в ціні за одиницю, одиниці виміру, префіксі штрихкоду або створюють звичайний товар замість вагового. Виправте картку до масового друку етикеток.

[← Товар без заводського штрихкоду](#)[Додаткові коди товарів →](#)

☐ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

☐ — із 5 Ще немає оцінок

1 Марно 2 Не допомогло 3 Частково 4 Ясно 5 Усе чудово

1 — марно й незрозуміло 5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

Ваги для каси й товарного обліку

Торгові ваги з передаванням ваги в ARM20 та моделі з друком етикеток.

[Переглянути ваги →](#) [Принтери етикеток](#)



Обладнання · підключення

Потрібна допомога з обладнанням?

Відкрийте інструкції з підключення, перевірте сумісне обладнання або надішліть модель пристрою — підкажемо, як з'єднати його з ARM20.

[Переглянути обладнання](#) [Початок роботи](#) [Уточнити сумісність](#)