
Глобальні налаштування програми


Глобальні налаштування програми робляться при першому запуску програми. Для установки налаштувань, натисніть по пункту верхнього меню **«Сервис» – «Глобальні налаштування»:**

.



.

На екрані з’явиться наступне вікно:


Налаштування
Назва магазину
UkAnimall мережа зоомагазинів
Реквізити підприємства
Пр.Металургів 2
Адреса магазину (в т.ч. для чеків)
с.Гуменне , вул. Л.Українки 22а
Префікс дисконтних карт
99
Префікс вагового товару
20
Префікс власних кодів
77
Код перегляду чеків
123456
Код перегляду каси
654321
Курс другої валюти
0
Суфікс вагового товару
кг
Суфікс дробовий_1
м.п
Суфікс дробовий_2
м2
Округлення чека
Округление до 10 копеек (0.10)
Розмір картинок за умовчанням
Ширина
120
/
Висота
120
Синхр. картинки при запуске склада
Обмежений доступ в склад для касира
Не розгортати вікно накладних на весь екран
Бонуси від продажів
Бонуси покупцям/торгівельним від продажу (відсоток на підкатегорію)
Код зняття бонусів
5558
Режим налагодження
2 - Лог всех запросов
Резервна копія при кожному запуску складу.
Скасування
Зберегти і закрити

Введіть необхідні дані:

.


Згідно з наведеними, у перших 3-х вікнах, прикладів заповніть обов’язкові реквізити вашої торгівельної точки:

• Назва магазину;

• Реквізити підприємства – (які автоматично вставляються в витратні / прибуткові касові ордери і накладні);

• Адреса магазину (в т.ч. для чеків) – дана інформація буде автоматично вставлена в чек для покупця.

.



.

Наступні реквізити будуть вже налаштовані, їх зміна рекомендована тільки досвідченим користувачам:

• Префікс для дисконтних карт – поле заповнюється тільки в тому випадку якщо ви плануєте використовувати дисконтні карти – (в поле вводимо перші дві (або більше) цифри штрих-коду з яких починається дисконтна карта);

• Префікс вагового товару – поле заповнюється в тому випадку, якщо планується

використання ваг з печаткою етикетки (в поле вводимо перші дві цифри штрих коду вагового товару);

• **Префікс власних кодів** – в поле вводимо перші дві цифри штрих-коду товарів, коди яких ви генеруєте самі з подальшим друком на принтері етикеток;

• **Код перегляду чеків** – якщо набрати цей код в касовому модулі відкриється вікно, в якому касир зможе переглянути чеки сьогодні;

• **Код перегляду каси** – якщо набрати цей код в касовому модулі в вікні введення товару, то буде відображена поточна каса і касир зможе побачити скільки грошей на цей час має бути в касі;

• **Курс другої валюти** – для користувачів, які закуповують або продають товар в іноземній валюті.

• **Суфікс вагового товару –** міра вимірювання для вагового товару.

• **Суфікс дробовий _1 –** міра вимірювання товару, що продається частинами від цілої одиниці на погонні метри (наприклад рулон тканини, що продається на метраж)

• **Суфікс дробовий _2-** міра вимірювання товару, що продається частинами від цілої одиниці на квадратні метри (наприклад ящик плитки або рулон лінолеуму)

• **Код зняття бонусів** – код для переведення в готівку бонусів продавців, якщо активна бонусна програма для касирів.

• **Округлення чека** – від 0 до 10 грн. обирається спосіб примусового округлення чека, який буде розповсюджуватись на продаж всіх товарів.

• **Розмір картинок за умовчуванням –** під вказані розміри програмою будуть підганятись картинки товарів, додані користувачем для відображення в касовому модулі.

• **Сінхр. зображення при запуску склада –** якщо користувач застосовує у якості іконки для товару зображення не з бібліотеки програми, а з власного ПК/планшета, дана функція дозволить відображати цю картинку на інших пристроях, де встановлена програма користувача.

• **Обмежений доступ в склад для касира –** надає касиру доступ в склад для

створення дисконтних карток клієнтів. Інші функції складу будуть не активні для касира.

• **Не розгортати вікно накладних на весь екран** – вікно накладних не буде перекривати основне вікно складу.

• **Резервна копія при запуску складу** – при установці даного налаштування, при кожному запуску складу буде створена резервна копія бази даних, на комп’ютері, на якому був запущений склад. Ця установка вкрай рекомендується для користувачів локальних баз даних.

• **Лог запитів** – системне налаштування, для налагодження програми. Нормальне положення – «Лог тільки критичних помилок ».

Після введення всієї необхідної інформації натиснути кнопку **«зберегти і закрити».**

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Зібрати касове місце простіше

У готових комплектах уже поєднані програма, касове обладнання та потрібні аксесуари.

Переглянути комплекти → Усе обладнання



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Усі налаштування Звернутися по допомогу