

## Налаштування друку акцизної марки в чеку

Запустіть модуль Склад. Відкрийте картку акцизного товару. Активуйте функцію Введення коду акцизу шляхом проставляння галочки у відповідному віконці. Натисніть кнопку Зберегти і закрити:

Картка товару

Код товару: 7700000010841 | Найменування: Акцизний товар | Симв: 15

Собівартість: 100.00 | %: <+20% | 20.00 | Округлення: Нет | Ціна: 120.00 | Одиниця виміру: Штучный | Рек. зал.: 0 | Збер. (дн): 0

Рек. постачальник: (Не определено) | Кіл-сть (основний склад): -4.000 | Категорія: Тест | Android модулі:  Відобразити в меню,  Вільна ціна (CAFE), Принтер (CAFE, кухня), №0 - POS, BOUTIQUE,  Введення коду акцизу

Другий чек (фіскальний): 2-а ставка фіск. №2 | Сума: -400.00 / -480.00 | Підкатегорія: Тест 1

Додаткові коди: [Empty] | УКТ ВЕД (ЗЕД): [Empty] |  Товар без знижок,  Введення коду акцизу

Додаткові поля: [Empty] | Fifo: [Empty] | Середня с-врт: [Empty] | Сума по с-врт: 0.00

Складовий товар: [Empty]

Бібліотека | Додати | Видалити | Сума (с/в) | Сума (ціна) | Сума (кіл-сть)

Аналоги товару | Опис товару | Скасування | Зберегти і закрити

Після цього перейдіть до налаштувань касових місць (Модуль Склад-Сервіс-Налаштування касових місць):

азин V2.9223, модуль администратор/кладовщик - ARM20. Користувач: Admin

дники та товари Касові операції Звіти Цінники та етикетки Сервіс Допомога

№	N	Код	Найменування	Експорт	Націнка	Ціна
Категорія 1	1	1002	ваговий товар	>	50.00	200
Категорія 2	2	482306310	Сік Садочок Апельсиновий не	>	50.00	75.
Категорія 3	3	770000001	Стакан пластик	>	284.62	0.5
Категорія 4	4	770000001	Акцизний товар	>	20.00	120
Категорія 5	5	770000001	НЕ акцизний товар	>	22.00	244
Категорія 6	6	770000001	Тютюновий виріб	>	0.00	0.0
Категорія 7	7	800654008	Піна для посуду350мл.	>	0.00	0.0
Категорія 8	8	859166246	Клей-олівець Scholz 4643 PVP	>	22.00	12.
Категорія 9	Итого:					

- Експорт
- Системні функції
- Переклад
- Імпорт
- Android модулі – каса, ресторан, лояльність, ТСД
- Шаблони
- Налаштування ПРРО для касових місць
- Налаштування ПРРО для користувачів
- Глобальні налаштування
- Налаштування касових місць

Поставте галочку навпроти функції Запит коду акцизу.

Натисніть кнопку Зберігти і закрити:

Налаштування касових місць

Касове місце: 1

Розмір шрифту (екран): 16

Режим роботи по умовчанняю: Бутик

Размер в/ш картинок в режиме Бутик: 100 / 80

При оформленні чека:

- Вибір клієнта
- Вибір консультантів
- Коментарі до чеку

Картка товару при скануванні

- Заборонити торгівлю "в мінус"
- Запуск на весь екран
- Запит коду акцизу
- Сінхр. картинок на старті

Друк

Перший чек: Принтер опціонально

Висота шрифту: 30

Ширина шрифту: 12

Другий чек: Без чека

Висота шрифту: 30

Порт: [ ]

Код Z/X звіту: [ ]

Відступ: [ ]

Ширина шрифту: 12

Швидкість: [ ]

N ставки 1: [ ]

N ставки 2: [ ]

N ставки 3: [ ]

- Безнал другим чеком
- Код УКТЗЕД

Ваги

Модель: Нет весов

Порт: COM1

Швидкість: 9600

Локальна база даних

- Автоматичний імпорт даних в локальну базу при запуску

Код примусового імпорту даних: 9876

Платіжний термінал

Модель: Приватбанк (SIMP)

Порт: COM1

Швидкість: 9600

Код вікна ПРРО: 777555

Код вікна ПРРО №2: 777666

- Активувати другу безналичну касу

Зупинити сканування, якщо товар не знайдений

- Заборонити денний звіт
- Автоваги включені при запуску
- Обмеження на покупку для дисконтів
- Скасування і повернення через охорону/адміністрат
- Термінал (COM) включений при оформленні
- Кількість товару в статусі при скануванні
- Вибір знижок по позиціях (вручну, касиром)
- Отображать кол-во в діалого пошука
- Вимкнути другу безготівкову касу

Прострочені борги при запуску

- Відобразити прострочені борги

Борг прострочений через: 1

- Тільки борги видані користувачем

Вибір накладної при скануванні

- Відобразити вибір прибуткової накладної
- Тільки різна ознака фіскальності

Дисплей покупця

0-Без дисплея покупця


Порт: [ ]

Швидкість: [ ]



Скасування

Зберегти і закрити


Відкрийте касовий модуль. Відскануйте штрих код акцизного товару. З'явиться вікно вводу акцизної марки:





Відскануйте штрих - / QR код, або введіть вручну за допомогою клавіатури цифри зі штрих кода на акцизній марці. Натисніть кнопку "ОК"


770000010841    Автовага Касове місце №1  
Користувач: Admin


№ п/п	Код	Найменування	Од.	Ціна	Кількість	С												
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Ввод/сканирование кодов акцизных марок</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <input style="width: 90%;" type="text" value="770000010841"/>  <input style="width: 90%;" type="text" value="Акцизный товар"/>  <input style="width: 90%; border: 2px solid red;" type="text" value="0038436690"/> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>.</td><td>&lt;---</td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <span>Очистить</span> <span>+</span> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <input type="button" value="Отмена&lt;br/&gt;(не вводить акциз)"/> </div> <div style="width: 65%; text-align: center;"> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="OK"/> </div> </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Замена кириллицы латиницею за розкладкою клавіатури</p> </div>							7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	.	<---
7	8	9																
4	5	6																
1	2	3																
0	.	<---																


 Кільк. - F9 ("Alt+ "+" )


 Скасування поз. (CTRL+Nº)


 Копия чека (F6)


 Оформити (Пробіл)


 Відкласти (ALT+0)


 Чек №1 (ALT+1)


 Чек №2 (ALT+2)

 Замовлення (ALT+3)

 Денний звіт (ALT + F7)

 X/Z звіт (F8)


 Повернення (F5)

 Скас./вихід ("ESC")

Почніть вводити товар ...

Режим отображения Каса На весь экран Ні

Активна



Акцизний товар занесеться у вікно оформлення чека. Далі продовжуйте оформлення чека в звичайному режимі до остаточного друку.

Відомості щодо акцизної марки кожної товарної позиції, що її мають, будуть віддруковані у фіскальному чеку.

!!!! УВАГА !!!!

Перед початком роботи з ПРРО Користувач зобов'язаний перевірити зміст та реквізити фіскального чека на відповідність чинному законодавству України, зокрема наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13.

У разі виявлення розбіжностей Користувачеві необхідно внести зміни до шаблону чека або звернутися за допомогою до технічної підтримки АРМ 2.0.

Відповідальність за відповідність реквізитів фіскального чека вимогам чинного законодавства України несе Користувач

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)