
Режим «Бутик»

Галерея товарівСвітла темаЗображення з сервера

«Бутик» зручний для невеликого асортименту або сенсорного екрана: касир бачить категорії й товари картками, але може так само сканувати штрихкоди та вводити коди.

Як виглядає режим



«Бутик» показує категорії та товари картками, але зберігає звичайне поле коду, сканер і всі касові операції.

У верхній частині відкривається галерея категорій або товарів, а нижче залишається поточний чек. Ціна показується разом із назвою картки.

Увімкнення

1. Для поточного сеансу в нижній частині головного вікна оберіть **«Бутік»** у перемикачі **«Каса / Бутік»**.
2. Щоб відкривати цей режим за замовчуванням, у складі відкрийте

«Налаштування касових місць» → «Каса та інтерфейс» → «Режим і вигляд».
3. У полі **«Тип активності»** оберіть **«Бутик»**, збережіть налаштування та перезапустіть касу.
4. Перевірте категорії, картинки, назви й ціни.

Тільки світла тема. Темна тема несумісна з режимом «Бутик»; каса поверне звичайний режим і покаже попередження.

Зображення

Нові зображення товарів і категорій зберігаються централізовано на arm20.com. Каса перевіряє серверний каталог і завантажує змінені файли до локального кешу. Перше відкриття після додавання багатьох картинок може тривати довше.

- задавайте картинку у картці товару або категорії;
- використовуйте чітке квадратне/горизонтальне фото без дрібного тексту;
- дочекайтеся завершення повідомлення «завантажуємо режим»;
- якщо фото ще немає, товар усе одно доступний за назвою, кодом і сканером.

Робота з товарами

Натисніть категорію, потім картку товару. Для повернення на рівень вище використовуйте службову картку переходу. Гарячі клавіші не змінюються: **F9** — кількість, **Пробіл** — оформлення, **Alt+0** — відкласти чек, **F5** — повернення, **Esc** — скасувати чек або вийти з порожнього чека.

← Чек поверненняДо змісту розділу →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Зібрати касове місце простіше

У готових комплектах уже поєднані програма, касове обладнання та потрібні аксесуари.

Переглянути комплекти → Усе обладнання



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Робота з касою Звернутися по допомогу