Перше налаштування касового місця

СкладКасове місцеАдміністратор

Касове місце — це набір параметрів конкретної каси: сценарій продажу, чек, локальна робота, обладнання, друк і фіскалізація. Для першого ПК зазвичай налаштовують касове місце №1.

Відкрийте сучасний діалог

Де відкрити: «Сервіс» → «Налаштування» → **«Налаштування касових місць»**. Унизу ліворуч оберіть потрібне касове місце/користувача. Не редагуйте службовий файл `kasm.cfg` вручну.

Шість сторінок і їх призначення

1. **Каса та інтерфейс.** Вигляд головного вікна, режим роботи й поведінка касира.
2. **Продаж і товари.** Кількість, ціна, знижки, вагові та складові товари, дозвіл або заборона продажу «в мінус».
3. **Чек і покупець.** Дані покупця, товарний чек, дисконт і пов’язані сценарії.
4. **Локальна робота.** Параметри локальної бази та синхронізації, якщо каса має працювати без прямого доступу до серверної бази.
5. **Обладнання.** Ваги й банківські термінали; Wi-Fi-термінал перевіряється окремою кнопкою в діалозі його IP-адреси.
6. **Друк і фіскалізація.** Принтери, розмір шрифту та QR-коду, друк товарного/ПРРО-чека й фіскальні коди.



«Каса та інтерфейс»: режим, розмір робочої області та початкові параметри каси.



«Продаж і товари»: сканування, кількість, залишки, акциз, УКТ ЗЕД і поведінка продажу.



«Чек і покупець»: клієнт, дисконт, коментарі та оформлення чека.



«Локальна робота»: локальні дані й контроль прострочених боргів.



«Обладнання»: дисплей покупця, ваги та банківські термінали.



«Друк і фіскалізація»: товарний і фіскальний чек, ПРРО, податки, шрифт, QR-код та службові коди.

Мінімум перед першим продажем

- обране саме касове місце, з якого працюватиме цей ПК;
- користувачу дозволено вхід у касу й потрібні операції;
- правильно задано, чи можна продавати товар із нульовим залишком;
- принтер, ширина чека й автоматичний друк відповідають реальному обладнанню;
- банківський термінал і його тип налаштовані лише якщо він справді використовується;
- ПРРО прив’язане до правильного користувача й касового місця; деталі — у розділі ПРРО.

Як не втратити зміни

Після першої зміни назва та іконка сторінки ліворуч отримують помітний індикатор. Перейдіть усі потрібні сторінки й натисніть **«Зберегти та закрити»**. Якщо спробувати перейти до іншого касового місця з незбереженими змінами, програма запитає, чи справді їх відкинути.

Не копіюйте налаштування навмання між касами. IP термінала, принтер, ПРРО, локальний режим і номер касового місця можуть бути різними навіть у межах одного магазину.

Перевірка результату

Відкрийте касу під потрібним користувачем. Переконайтеся, що інтерфейс не перекривається, доступні правильні кнопки оплати, товар знаходиться, а принтер/термінал відповідають. Потім переходьте до контрольного продажу.

← Початок роботи: категорії та номенклатураПерший контрольний продаж у касі →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

POS-термінали для Windows-каси

Сенсорні моноблоки та компактні ПК для постійного касового місця ARM20.

Обрати Windows-термінал → Готові комплекти



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Початок роботи Звернутися по допомогу